









CONVERSIÓN DE MAPAS DGN A /DE FORMATO DE CARGA RDS:	<u>PÁG. 3</u>
1. Instalación	<u>PÁG. 4</u>
A. Importación	<u>PÁG. 5</u>
B. Exportación	<u>PÁG. 6</u>
2. Funcionamiento	<u>PÁG. 7</u>
A. Importación	<u>PÁG. 7</u>
B. Exportación	<u>PÁG. 7</u>
CARGA DE DATOS CONVERTIDOS EN SECTORIZACIÓN/TRAMOS:	<u>PAG. 8</u>
1. Borrado de datos en visiOn Sectorización/Tramos	<u>PAG. 9</u>
2. Inserción de nuevos datos convertidos	PAG. 10
A. Seleccionar tipologías a importar	PAG. 11
B. Importación de ficheros traducidos	PAG. 12
C. Convertir "Tramos DGN" a "Tramos Sectores"	PAG. 14
D. Comprobación de los tramos subidos	PAG. 17



Conversión DGN a/de formatos de carga RDS



З





1.- INSTALACIÓN

Requerimientos:

La aplicación MDL 8icnvDdgnRds.ma sólo funciona sobre versiones 8i de los productos MicroStation y PowerMap (Select Series 1 y posteriores).

Instalación:

La carpeta de instalación puede tener cualquier nombre y/o estar ubicada en el disco local o en una unidad de red accesible desde la máquina donde será ejecutada la aplicación. Un ejemplo sería c:\dgnrds.

Una vez creada la carpeta anterior hay que crear las subcarpetas mdl, tmpImp y tmpExp que cuelguen de ella. Ejemplos, c:\dgn2rds\mdl, c: \dgn2rds\tmpImp y c:\dgn2rds\tmpExp.

En la subcarpeta mdl hay que copiar los archivos 8icnvDgnRds.ma, sped2et.gsb y llavor.sem, todos ellos necesarios para el correcto funcionamiento de esta aplicación.

Aunque esta aplicación estaba inicialmente pensada para ser ejecutada offline a través de un servicio web, ahora también puede ser ejecutada directamente a través de una acceso directo en el escritorio.

Para ello se pueden crear un par de accesos directos, uno para la importación (paso de DGN a visiOn) y otro para la exportación (paso de visiOn a mapa DGN) según explicamos a continuación.





A.- IMPORTACIÓN.

En el campo Destino de Propiedades del acceso directo debe figurar una línea de comandos con el siguiente formato: <path_y_nombre_MicroStation/BentleyMap> -wa<path_instalación_aplicación> -i <carpeta_datos> <srid> [<path_nombre_archivo_resultado>] [-iv]

Ejemplo:

C:\Bentley\Mapv8i\MapStandalone\MapStandalone.exe -wac:\dgn2rds\mdl\8icnvDgnRds.ma -i c:\dgn2rds\tmpImp 25830 -iv

<carpeta_datos> es el path de la carpeta donde está el mapa(s) de entrada a importar y dónde se creará el archivo de texto resultante. Por ejemplo. c:\dgn2rds\tmpImp.

<srid> es el código del sistema de coordenadas de los mapas DGN a importar, por lo que deberá ajustarse cada vez que cambie el sistema de coordenadas de los mapas de entrada. Eso significa también que éste debe ser conocido de antemano.

El valor 25830 es el código válido para coordenadas UTM ETRS89 30N, mientras que 23030 lo es para coordenadas UTM ED50 30N. Otros valores admitidos aquí son 23029, 23031, 25829, 25831, 32627 y 32628, para cubrir la península, Baleares y Canarias.

<path_nombre_archivo_resultado> es un parámetro opcional que permite indicar un path y nombre para el archivo de texto resultado. Si no se da ninguno entonces este es creado en la misma carpeta que el mapa procesado y con el nombre wstndat.txt

<-iv> es un parámetro opcional que indica al proceso que actúe en modo verboso, sacando mensajes de progreso en la ejecución y de finalización.





B.- EXPORTACIÓN.

En el campo Destino de Propiedades del acceso directo debe figurar una línea de comandos con el siguiente formato: <path_y_nombre_MicroStation/BentleyMap> -wa<path_instalación_aplicación> -o <carpeta_datos> <srid> [-iv]

Ejemplo:

C:\Bentley\Mapv8i\MapStandalone\MapStandalone -wac:\dgn2rds\mdl\8icnvDgnRds.ma -o c:\dgn2rds\tmpExp 25830 -iv

<carpeta_datos> es el path de la carpeta donde está el archivo de texto a exportar y donde se creará el mapa DGN resultante. Por ejemplo. c: \dgn2rds\tmpExp.

<srid> es el código del sistema de coordenadas que se aplicará a los elementos gráficos creados en el mapa DGN resultado. Como sistema de coordenadas de los datos a exportar se supone el código EPSG:4326 (geográficas latitud/longitud).

El valor **25830** es el código válido para coordenadas UTM ETRS89 30N, mientras que **23030** lo es para coordenadas UTM ED50 30N. Otros valores admitidos aquí son 23029, 23031, 25829, 25831, 32627 y 32628 para cubrir la península, Baleares y Canarias.

<-iv> es un parámetro opcional que indica al proceso que actúe en modo verboso, sacando mensajes de progreso en la ejecución y de finalización.





1.- FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

A.- Importación

Cada vez que se desee ejecutar el proceso de importación deberá copiarse el mapa o mapas DGN a importar en la carpeta **tmpImp**. ATENCIÓN: Antes de ejecutar el proceso, hemos de tener mucho cuidado y verificar que se han borrado TODOS los mapas anteriores que pudiera haber en esta carpeta; EL PROCESO ACTÚA SOBRE TODOS LOS DGN QUE ENCUENTRAN EN ESTA CARPETA.

A continuación basta con llamar al proceso a través del acceso directo correspondiente. A la finalización de este, con la opción -iv, se informará de la finalización del proceso. En la carpeta indicada se crearán los ficheros resultado: wguia.txt y wstndat.txt, además del result.log

B.- Exportación

Cada vez que se desee ejecutar el proceso de exportación deberá copiarse el archivo de texto a exportar en la carpeta **tmpExp**. ATENCIÓN: Antes de ejecutar el proceso, hemos de tener mucho cuidado y verificar que se han borrado TODOS los archivos de texto anteriores que pudiera haber en esta carpeta; EL PROCESO ACTÚA SOBRE TODOS LOS LOS ARCHIVOS QUE ENCUENTRAN AQUÍ.

A continuación basta con llamar al proceso a través del acceso directo correspondiente. A la finalización de este, con la opción -iv, se informará de la finalización del proceso. En la carpeta indicada se habrá creado el mapa DGN resultado, además del archivo **result.log**



Carga de datos convertidos en Sectorización/Tramos



8





1.- BORRADO DE DATOS EN VISION

- · Entramos en visiOn Gestión contrata/Gestión servicio/Sectorización/Tramos
- Hacer la selección mediante filtros o la selección gráfica de los tramos que se quieran borrar. Es posible que resulte más cómodo borrar todo un sector y luego volver a subirlo, puesto que, generalmente, así está organizado en los ficheros *.dgn
- Recomendamos revisar, antes de subirlos a tramos de sectorización, los tramos ya importados para evitar duplicidades.
- · Pulsar botón 'Borrado selección'





2.- INSERCIÓN DE NUEVOS DATOS CONVERTIDOS DEL *DGN.

- · Condición indispensable que se tiene que cumplir: El nombre del fichero DGN tiene que ser exactamente igual al nombre del sector.
- Entrar en Gestión contrata / Gestión del servicio / Programación / Sectorización. Pestaña: Sectores

	mos Contenadores	Insurfacio. Danateras	Tino tramo	framos sactos subsectos	Dutar - 1 Diracione	PLL
sectores	tos Comenciores	Enertano Papeeras	ripo zamo i i	namos secior subsector	Rucus - Locación	ocumentos sectores
onsultar 🥥 Vistas 🔹 🧕 🕯	Informes Sector	E Distrito	E			
ros: 323/323	ocesos • Servicio	=				
8000	Sectores			14		Búsqueda
🖌 Sin asignar	Código	Descripción	Tipo SRM	Distrito	Claves	Color Sistem
	N 01	GGUU				Heco
	02	GGUD				
	03	6600				
	04	0000		N		
	04	0000		14		
	05	0000				
	00	0000				
	07	0000				
	08	0000				
	10	0000				
	10	0000				
	11	GGUU				
	12	GGUU				
	13	GGUU				
	14	GGUU				
	15	GGUU				
	16	GGUU				
	17	GGUU				
	18	GGUU				
	19	GGUU				
	20	GGUU				
	Accesos	GGUU				
	B.Choque	GGUU				
	C BICI	Barrido Mecánico C - CITY				
	cala01an	Barrido Manual con Carrito				
	ca1a02an					
	ca1a03an					
	antaftaan.					- h. h.
	Tramos Sector	• 🐘 💋 📑 🗐 🗐		Documentos Sector	• 🛄 💋 💼 🗐 📾	l.
			× 1		and the second se	



A.- Seleccionar las Tipologías a las que vamos a convertir.

De entre los tipos de tramos que existen en Visión hay que seleccionar los que se van a utilizar en:

Gestión contrata / Gestión del servicio / Programación Pestaña: Tipo tramo

visi@n Castellón SU (650751)-0	Gestión contrata	Gestión de recursos Gestión	ambiental y energética	Gestión del servicio	Sistema de Gestión y otro	15				10	≣ ⁵ 3วา	
Sectores Tramos	Conte	nedores Inventario	Papeleras	Tipo	tramo Tramos secto	r subsector	Tramos	R	utas - Ubicaciones	Document	los Sectores Ruta	
Q Consultar 🜍 Vistas • 🗿 Informes	Tip arquet	E										
Registros: 53/53	Ĩ											
	Tipo	Tipo tramo 🔰 🌠 🖉 🗐 🗐 🖉								Búsqueda		
🗹 🗹 1 - Puntos de paso	Código	Descripción	Tip arqueta	Geometria	lcono	Color linea T	Transparencia	Grosor linea	Flecha	Color relieno	Transparencia /	
2 Carl 2 - Puntos de control		and the second se					linea				relieno	
V A - Zonas peopráficas	1.1	Punto de salida	1 - Puntos de pa	PUN - Punto (lat_	Bandera_Salida_grues_		1.0	1.5	3	100		
🕑 📇 5 - Caracterización	10	Traslado del parque a inicio	N 3 - Tramos de tr	LIN - Linea	Linea_verde.png GEOM		1-00800	1 - Fina	FORWARD_C		1-Opaco	
	101	Camion pequeno AVALON	✓ 4 · Zonas geogra	SUP - Superficie _	- Camion_1.png		0.8 - 1125	2 - Normal	-		0.5 - Med	
	102	Camion grande Avaion	4 - Zonas geogra	SUP - Superficie	Camion_3.png		0.8 - Tras_	2 - Normal			0.5 - Med.	
	> 11	Tramo de trabajo	✓ 3+ Iramos de tr	LIN - Linea	* Linea_azul phg GEOM		1-Opaco	2 - Normal	FURWARD_C.		0.5-Med.	
	12	Traslado a vertedero	V 3 - Tramos de tr	LIN - Linea	* Linea_roja.png GEOM		T - Opaco	2 · Normal	FORWARD_C.		0.3 - Lige_	
	120	Necogida Simple	~ 3 - Tramos de tr	LIN - Linea	Linea_verde.png GEOM		T-Opaco	1 - Pina	FORWARD_C			
	121	Recogida Dobie	× 3 - tramos de tr	LIN - Linea	Clinea_roja.png GEOM	-	1 - Opaco	1 + Pina	FORWARD_C.			
	122	Punto de control	Z - Puntos de co	PUN - Punto (lat.	O Itmerario-Control-Hora		1.0	1. Fee	000000000			
	123	Alcance simple	W 3 - Hamos de U	LIN - Linea	V Linea_negro.png GEOM		1 - Opaco	1+Pina	FORWARD_C.			
A modo do ciomplo podomoo	124	Alcarice goole	W 3 - Tramos de tr.	Line Linea	Cinea_azur.phg.GeUM		1 - Opaco	1 - Pitta	FURWARD_C	_	0.5 1414	
A modo de ejempio podemos	120	Tramo de tracajo no motorizado	- 3 - Tramos de tr	LIN - Linea	Linea_amareia prig GE	-	1+Upaco	2 - Normal	FURWARD_C	-	0.5 - Meg.	
	13	Tramo desplazamiento	A a - tramos de tr	LIN - Linea	~ Linea_negro.png GEOM	-	1 - Opaco	1+P038	FURWARD_C.	_		
seleccional.	14	Contenedor	1 - Puntos de pa.	PUN - Punto (lat.	Cuntenedor_Rest0_80.							
	15	Situado Debalante	T + Puntos de pa	PUN - Punto (lat.	Cuadro_verde_1.prg							
11-Tramo de trabajo	10	Papeieras Durito do lineado	1 + Puntos de pa	PUN - Punto (lat.	Papelera prig JAK							
ri-riano de trabajo	2	Punto de llegada	2 - Puntos de co	PUN - PUNCO (Ist.	# Bandera_Liegadagr_		T. Oanta	A Manual		-	O.S. Mad	
	21	Puete descenses	4 · Zonas geogra	Ditki Duote List	At hebits situate and	19.	1+Opaco	2 • Normal			0.3+ Med	
1-Punto de salida	04	Punto descanso	E Caracterizaci	Pulk - Pulto (lat.	Berimatra ana		1 00000	1 East				
	31	Bordillo Carrida masfalita dassalta	5 - Caracterizaci.	LIN + Linea	Perimetro.png		1+Upaco	1 - Fina	CODINADD C		-	
	32	Bamdo mecanico derecha	w 3+ tramos de tr	LIN - Linea	barrido-ocna prig barri	-	1 - Opaco	1+Pina	FURWARD_C_			
2-Punto de llegada	33	Barrido mecánico izquierda	V 3 - Tramos de tr	Lini Linea	a barrido-izq.prig barrid		1 - Opaco	1 - Fina	FORWARD_C.			
5	34	Barrido mecanico doble	A 3 - Tramos de tr	LIN - Linea	Earrido-trontal prig bar		T-Opaco	2 · Normal	FORWARD_C.	-	0.5 10-4	
100 nunto do control	30	Barrido mecanico aceras	V 3 - tramos de tr	SUP - Superficie	Barreoora-(1).png	-	1 - Opaco	Z - Normal	-	-	0.5 Med.	
122-punto de control	30	Barrido mixto	w 3- framos de tr	SUP - Superficie	a samoo_mixto.prg		1 - Upaco	2 · Normai			0.5 Med.	
-	37	Bamido manual motorizado	V 3 - Tramos de tr.	SUP - Superficie	A carrido-manual prig o_		1-Upaco	1 - Fina		-	0.5-Med.	
	00	Barrido manual motorizado	A 3+ Iramos de u	DUBL Dupte / lat	Circula varia 50 ana	-	1+ Opaco	2 - Normal			0.5+Me0	
	-	Inicio de porte	1 - Puntos de pa	PUN - PUNO (IBC.	 Circulo_verce_ou.prig 		1.04474	O Manageral	CODINADD C			
	41	Baldeo mecanico derecha	- 3 - tramos de tr	Lini Linea	baideo-dona prig barn		1 - Upaco	2 - Normal	FORWARD_C_	-		
	42	Baldes mecánico (2006/08	Al 2 Transe de tr	Lity - Linea	Divideo 120 phy bambo.		1. 00000	2 · Normal	PURWARD_C.			
	43	Baldas macéncia seoras	AL 3 - Tramos de tr	CITY - LIFIER	Nonceo-frontal.phg.dar		1-0000	2 Normal	BAUNWARD	-	0.5 Mad	
	45	Baldas mists	Al 2 Tramos de tr	SUP - Superficie	a baldesdora pon		1-00800	2 - Hormal			0.5- Med_	
	43	Einal da norta	1. Duntos de en	DUN - Dupto / Int	Circula amarilia 50 a	-	r+opaco	2 * (wornshille)			g.g + sved	
	50	Alrende I	5 Carecterizad	LIN Lines	Custrada min con	-	1.0000	2. Courses				
	51	No alcance I	5. Caracterizaci	(IN Lines	Cuadrado amarila nos		1.00000	2 Normal	1		1	
	52	Aleseea P	A 5 Coracterizati	CIIP, Cimerfalle	Custrado roio par		1.0000	2 - Normal		-	0.2.104	
	52	No alcance P	5 Carecterizaci	SLIP - Superficie	Coaciaco rojo prig		1.00000	2 - Normal			0.3.1100	
	54	Cantón Limpiana	A 5 Caracterizaci	LIN . Lines			1.00000	5. Ancho		-	0.3 - Dife-	
	71	Tramo lineal	1 - Pustos de os	LIN Lines			1+ opaco	U. AUGUA			1	
	73	lelate / saturde	1 - Pontos de pa	City - Citrea								
	14	isieta / roconda	1 - Puntos de pa	superficie _								



B.- Importación del fichero traducido a txt en visiOn.

Para la importación del archivo resultante de la importación es necesario recurrir a Fuentes externas/ Fuentes externas/ Datos cartográficos/ Tramos, sectores y combinación de servicios. Pestaña: Datos desde DGN

Una vez en esta aplicación seleccionamos la herramienta para importar el archivo.



Seleccionamos el archivo a importar (wstndat.txt) y pulsamos el botón "Lanzar".

Atención a la opción "Borrar y cargar". Es posible que interese mantener los datos existentes, pero si hay pruebas cargadas quizá sea más oportuno borrarlas.



visi@n

El resultado será el siguiente:

ISION Castellón SU (650	751)-Fuentes e	xternas 🕚	Fuentes externas		and the second secon				ศตติ์
Datos desde DGN				•	1 🛛 🖉 🔳 🖉 🖬 🖉 🖬 🖬	6 # A 2 2 X 1	S		
Q Consultar 🌍 Vistas 🔹 💈 Info	ormes Con	suita DGN:	CA1A01AN DI	Eleme	1 Tal + Alenne	C. MINISTRATION		an England	Mana Satál
anistone: 32/32				22	Rondedals	Frant	PS	as Fondos	mapa Saten
participe Proce	esos •			æ	Datos desde DGN	the state of the s	「法則」、「人」	dimossio Distrito 10	Han- PAN
i 🛢 🖶 😋 🗹 🗆		Datos de	sde DGN 🔰 🔀 💋		a v Tramos	- Contraction of the	azal sabe		a stand
CA1A01AN		Código	Archivo DGN	Ele	a v Tramos sectores				CAO
					1	and the set		A A BOOM	
	2	440	CATAUTAN DON - CAT.	4 - Lin	20nes	A A B		CONTRACT IN THE	
		441	CATAUTAN UGN - CAT_	4 - Lin	 Tramos - Combinación servicio 	日一日一日一日		Para Chr.	11-10-100
		442	CATAUTAN DON - CAT_	4 - Lin		B a b		CELIACO ALCO	Callman & S
		443	CATAOTAN DON - CAT_	4 - Lin	Plazodel		1	and the second	
		444	CATADIAN.DGN · CA1_	4+LIN	Maranazon	The second second	the set in the		A V S
		440	CATAOTAN DON - CAT_	4 - Lin			Plant Strategy		
		440	CATADIAN DON- CAT	0 · SU		The state Longe	SCREEK T	A A B	1 de la constante
		44/	CATADIAN DON - CAT_	6 - Sup	S B D I I			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	LARCA N
		448	CATAUTAN DGN - CAT_	4 - Lin			E Continue		A MARK
		449	CATAUTAN DON - CAT_	4+Lin		Dar		H - A - Cont	stal manaton dal
		400	CATAUTAN DON+CAT_	2 · Pu					pierno eniCastellon
		401	CATAUTAN DON - CAT	0.50		1.191-2.17.			
		452	CATAUTAN DON - CAT	0 - 50	TEST From the State	1/5/25/24	A COLORED AND A	za Maria Aquistin	V- Ome
Sin asignar		403	CATADIAN DON- CAT	0-30	LIN IN	19/18/ 2 3/2015		ALL MA	L B BAT
		434	CATADIAN DON - CAT_	0 - 50					The second second
		400	CATADIAN DON - CAT_	0-50	and the second	A state have	(Here)	as AU as AU	iman temporing
		400	CATAUTAN DON-CAT_	0 - 500	CHERTO CONTRACTOR			Continue Sales and	
		42/	CATAUTAN DON - CAT	2 - Put	City Colored		Contraction of the	delo ello	The standing
		408	CATAUTAN DON - CAT_	2-PU	The I want to	Toma -			A CARLENSING
		439	CATAUTAN DUN+CAT	2 - Put	A The share //	- Partition - Inc	a value and		and the second
		460	CATADIAN DON - CAT_	2-Put	Plaza vetuan	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	ISEP JEINER A	W The state of the state	Angel Ly
		401	CATADIAN.DGN - CAT_	2 - Pu			Testing and the second	/Ricsa Castellón	
		462	CATAUTAN DON - CAT_	2-PU	plaza Fotban D / S	1 9 - 1 - 19 - P	MCDREETS DE EST		Record
		403	CATADIAN DON-CAT	2-Pu		and the second		the ten ! !	
		404	CATADIAN DON - CAT_	2 - PU	A DECEMBERICAS		4 1 371 3 20 20 20	Con to	1
		400	CATAUTAN DON+CAT_	2-PU	ALL AND ALL AN		Transisting of the second	A State of the second	Section Later
And the second se		400	CATAUTAN DON - CAT_	2-PU	Min Whend	Excelentisimo	SO 7 81.9	Can La Santa	5 187
🥃 🚼 😌 🗹 🗔		40/	CATAUTAN DON+CAT_	2-Pu	and	Ayuntamento de		11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	
Sin asignar		608	CATAUTAN DON - CAT_	2-PU			MESS		The state of the s
100129-00-00-00	-	470	CATAUTAN DON - CAT_	2-PU	Am Data America	and and and a	Man Marting	Ardaca de	Composed and
		470	CATAUTAN DON+CAT_	0.50	and the subscription		and the second second	and the states	La la la
		- 4/1	CATAUTAN DON - CAT_	0 - 50	Fundacionic	ala@astellon	Aligatetatetat	Wittes	ID TON ANT
						al San Milliout	1 PC	Higer Colores Courses	AR aban
							A LAND		and the second second
					Market Market	The state of the second	DOSIMO THE	and the second	ISS ASST
							Clare /	D R D A	Utean Sport Club/
						a game bel	There and	AND AND AND	111110
						1. 2 8-0	and The Dama	A The State	
						at - Ctru	a for the state	A Dana Barnin	15-1
					Firminal -	- Contraction	Ren and the second	Pont Gol	THAT &
					Por	IN DELISTIC	and the second		11



C.- Pasar desde "Datos DGN" a "tramos de sectores"

Accedemos a Gestión Contrata/ Sistema de gestión y otros/ Documentación/ Cartografía. Pestaña: Datos DGN

Seleccionamos en esta pestaña el fichero dgn a traspasar a sectores para visualizarlo:





Es necesario seleccionar de manera coherente el tipo de elemento que deseamos subir a tramos. Por ejemplo, el elemento "4-Línea poligonal" (Line strings) en Datos DGN se identificará con los tramos de tipo "11- Tramos trabajo" de tipo LIN- Línea.

Es posible utilizar los filtros necesarios para identificar los elementos que queramos trasladar a sectorización.





Una vez tengamos seleccionados los elementos deseados, procederemos a la exportación a sectorización utilizando la herramienta "Exportar a sectorización"



Exportar a sectorización 🗙	
Todos Seleccionados Actual 🗙 Cancelar (1) Lanzar	
Sector: ca1a01an - Barrido Manual con Carrito 🔹	
Tipo tramo: 11 - Tramo de trabajo 🔹 🔹	
Orden: 0	
Unidades: 1	
Subsector: 1	
Selección: 450,457,458,459	

Rellenaremos correctamente los campos del editor:

- Sector: El sector al que queremos subir los tramos.
- Tipo tramo: El tipo de tramo al que se va a subir los elementos
- Subsector: Si es necesario dividir en subsectores, normalmente, cada subsector se trabaja en un dgn diferente.
- Señalar opción: Todos, para que se procesen todos los registros que están visibles, tras filtrarlos.

Es vital mantener la coherencia de la geometría de los tipos de tramos con las geometrías de este fichero importado.

Es decir, no debemos identificar elemento tipo "2- Punto célula" que es un punto, con el tipo tramo "11- Tramo de trabajo", que es un elemento lineal.







D.- Comprobación de los tramos subidos

Entramos en la aplicación Gestión contrata / Gestión del servicio/ Programación/ Sectorización. Pestaña: Tramos

Seleccionamos el tramo con el que hemos estado trabajando y le pulsamos "Consultar". Nos debe aparecer la información que hemos pasado en el paso 3.





E.- Actualización o borrado de un sector que se ha quedado obsoleto

Seleccionaremos los tramos que se desean borrar y utilizamos la herramienta "Borrado selección".

La opción "Todos" selecciona todos los elementos que tenemos en pantalla, tras realizar la consulta con el filtro utilizado.

La casilla "Clave" es necesaria para elegir el tipo de tramo que se desea borrar.

